

Descargá la App



Available on the iPhone
App Store



<https://bit.ly/oilapp>

GET IT ON
Google Play



<https://bit.ly/ooplay>

Descargá la aplicación de WebCheck desde la App Store o Google Play. Después de la instalación, ingresá con tus credenciales.

Tomá tus muestras de aceite



1

Retirá la etiqueta de la muestra del formulario y pégala en la botella de muestra.



2

Tomá tu muestra respetando cuidadosamente cada paso del procedimiento.



3

Asegurate de que la tapa esté bien ajustada y limpiá cualquier exceso de aceite de la botella de muestra.

Completá el envío de escaneando el QR del equipo (con Asset Tag o Booklet)




4

Utilizá la App, para escanear el código QR del equipo (desde el booklet de activos o desde el Asset Tag). En caso de utilizar el booklet, pegá el QR en el equipo correspondiente desde donde se tomó la muestra.




5

Luego, escaneá la etiqueta de la muestra, completá la información de la muestra y enviá la muestra.



1

Iniciá sesión en la aplicación utilizando tus credenciales de WebCheck.




2

Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el botón "Escanear código QR".



3

Escanéa el equipo ya sea con el QR de la tarjeta de identificación presente en el equipo o con el QR del booklet de equipos.




4

Seleccioná el activo que corresponda dentro de la pantalla de envío de muestra y luego seleccioná "Escanear".




5

Escanéa el QR del envase de la muestra correspondiente al equipo seleccionado.




6

La muestra ahora está vinculada al equipo. Utilizó el modo de entrada de datos "SIMPLE" para agregar información.



7

Seleccioná la fecha de la muestra, agregó fotos de la muestra que consideres relevante informar, podés añadir comentarios. Al finalizar seleccioná




8

La información de la muestra ha sido enviada al laboratorio donde se escaneará el QR y se recuperará automáticamente la información pre-cargada de la muestra.





9

Las muestras enviadas se enumeran. Para actualizar la información de una muestra, deslice hacia la izquierda. Para eliminar una muestra, deslice hacia la derecha.





EID:4193201

Area
{unassigned}
Machine ID
150 (S/N 1849)
Component
Gear Reducer
Make/Model
CHH-4245 DA_1849





EID:4193202

Area
{unassigned}
Machine ID
153 (S/N K2243)
Component
Gear Reducer
Make/Model
MC3PLSF09





EID:4193203

Area
{unassigned}
Machine ID
157A
Component
Gear Reducer
Make/Model
214




EID:4193204


Area
{unassigned}
Machine ID
157B
Component
Gear Reducer
Make/Model
214



EID:4193205


Area
{unassigned}
Machine ID
450
Component
Gear Reducer
Make/Model
FF127AM180_1400






EID:4193206

Area
{unassigned}
Machine ID
451 (S/N 383.817)
Component
Gear Reducer
Make/Model
A07224P11




*última muestra
etiqueta de seguimiento*




EID:4193207

Area
{unassigned}
Machine ID
453
Component
Gear Reducer
Make/Model
Generico




*última muestra
etiqueta de seguimiento*




EID:4193208

Area
{unassigned}
Machine ID
550A
Component
Gear Reducer
Make/Model
A08232P11




*última muestra
etiqueta de seguimiento*




EID:4193210

Area
{unassigned}
Machine ID
551
Component
Gear Reducer
Make/Model
A06337P10001




*última muestra
etiqueta de seguimiento*




EID:4193211

Area
{unassigned}
Machine ID
552
Component
Gear Reducer
Make/Model
E25441R190000





*última muestra
etiqueta de seguimiento*





EID:4193212

Area
{unassigned}
Machine ID
DT152
Component
Gear Reducer
Make/Model
QRVQ4 CUN 160



EID:4193209

Area
{unassigned}
Machine ID
RE550B (S/N 461274)
Component
Gear Reducer
Make/Model
A08332P191000



EID:4247968

Area
{unassigned}
Machine ID
VENTILADOR - 767C
Component
Gear Reducer
Make/Model
Genérico

